

Hướng dẫn cách tải và cài đặt Foxit Reader

Authored by: **Nguyễn Văn Kiên** [info@vinastar.net]

Saved From: <https://doc.vinastar.net/article.php?id=63>

Để thực hiện hành ký số vào file cần cài đặt phần mềm có 2 yêu cầu sau đây:

- Phần mềm **Foxit Reader** (trong hướng dẫn này sẽ dùng phần mềm **Foxit Reader** (Version 9.5.0) các bạn có thể dùng các phần mềm khác nếu muốn) ==> Bạn có thể Download phần mềm Foxit Reader **tại đây**
- Chìa khóa ký số (USB Token) - Đây là phần các công ty nếu có sẵn. (chính là USB Token nếu quý công ty này báo cáo thuế hàng tháng)

Bước 1: Mở file cần khai/hàng hóa cần ký số bằng phần mềm Foxit Reader.

Bước 2: Chọn chức năng **Sign&Certify** -> chọn **Place Signature...** Để thực hiện hành ký vào file cần.

Bước 3: Chọn chức năng ký số để hiển thị.

Bước 4: Xuất hiện form có chứa thông tin cần ký số, chọn **Sign**

Bước 5: Nhập các yêu cầu như tên file cần và chức năng file sau khi đã ký số -> chọn **Save**.

Bước 6: Xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập mã để truy cập USB Token, nhập mã để và nhập **Ánh xạ**.

Bước 7: Nhập thông tin Mã để truy cập USB Token phần mềm sẽ ký số vào file cần, các bạn sẽ xuất hiện thông tin cần nhập ngay tại chức năng của phần mềm đã chọn, để xem như là hoàn tất.

Bước 8: Các bạn có thể kiểm tra bằng cách bấm vào biểu tượng cây vĩa tại menu bên trái để xem thông tin cần ký số và để ký vào file cần.

Lưu ý: Hiện tại **Foxit Reader version** < 9.5.0 sẽ không có chức năng ký số, vì vậy các bạn cần nâng cấp Foxit Reader lên version cao hơn bản 9.5.0 mới có thể. Ngoài ra **Foxit reader** chạy trên hệ điều hành **MAC OS** và **Linux** hiện tại cũng chưa có chức năng ký số.

Các bản có thể tải Foxit Reader Portable 9.7.0.29455 - Phiên bản không cần cài đặt:

Xem thêm: [Hướng dẫn tải và cài đặt Foxit Reader 9.7](#)